

# ECTomcat 域名绑定教程

## 一、域名解析

1、操作说明：使用 CNAME 记录解析域名至别名地址。

2、操作结果：

主机名	类型	对应值	TTL	优先级	操作	
www	CNAME	cname.cdn.ectomcat.com	1	900	-	暂停   修改   删除   备注
@	CNAME			900	-	暂停   修改   删除   备注
cname	CNAME	cname.cdn.ectomcat.com		900	-	暂停   修改   删除   备注
los	CNAME	los.cdn.ectomcat.com	2	900	-	暂停   修改   删除   备注
phx	CNAME	phx.cdn.ectomcat.com	3	900	-	暂停   修改   删除   备注
pod	CNAME	pod.cdn.ectomcat.com	4	900	-	暂停   修改   删除   备注
hk	CNAME	hk.cdn.ectomcat.com	5	900	-	暂停   修改   删除   备注
asia	CNAME	asia.cdn.ectomcat.com		900	-	暂停   修改   删除   备注
local	CNAME			900	-	暂停   修改   删除   备注

1) www.domain.com 通过智能线路访问 Tomcat 服务器

2) los.domain.com 通过洛杉矶线路访问 Tomcat 服务器

3) phx.domain.com 通过凤凰城线路访问 Tomcat 服务器

4) pod.domain.com 通过波特兰线路访问 Tomcat 服务器

5) hk.domain.com 通过香港线路访问 Tomcat 服务器

【提示 1】优先级、TTL 等使用默认即可。

【提示 2】智能线路，包含 3 个以上的加速节点。使用智能线路，即使同时有 3 个加速节点宕机，您的网址依然能正常访问。只有所有加速节点都同时宕机，才会影响访问。

【提示 3】域名解析之后，访问的是 ECTomcat 加速节点或者管理面板登陆页面，是因为域名还没绑定；域名访问到 JSP 探针，说明可能已经绑定成功，因为 Tomcat 的默认首页就是探针页面；如果访问不了，可能是解析有误，请 ping 一下自己的域名看解析是否正常。

## 二、域名绑定

### 常用管理功能



### 特色管理功能



### 1、一行一个，逐个绑定

#### 域名绑定

域名列表：	<pre>www.domain.com los.domain.com phx.domain.com domain.com</pre>
	<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="关闭"/>

上图绑定了 www.domain.com、los.domain.com、phx.domain.com、domain.com 4 个域名。

### 2、泛绑定

#### 域名绑定

域名列表：	<pre>*.domain.com domain.com</pre>
	<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="关闭"/>

上图绑定了多个域名，如 domain.com、www.domain.com、los.domain.com、test.domain.com、jcksdnkj.domain.com、cdn.domain.com、zidingyi.domain.com……